


在 Windows 8 Mobile 上設定電子郵件帳號的步驟：

1. 按<設定>
2. 按<電子郵件 + 帳戶>



3. 按<新增帳戶>

4. 往下滑並按<其他帳戶>



5. 電子郵件地址：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
6. 密碼：輸入電子郵件帳號密碼
7. 按<登入>
8. 按<重試>
9. 按<進階>



10.按<網際網路電子郵件>

11.帳戶名稱：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)

12.您的名稱：輸入顯示名稱 (例：Display Name)

13.內送電子郵件伺服器：輸入 <域名 ( 除去”點” )> .securemail.hk

(例：examplecom.securemail.hk)

14.帳戶類型：點選 <IMAP4>



進階設定

選擇要設定的帳戶類型。若不確定，請詢問您的服務供應商。

Exchange ActiveSync  
包含 Exchange 與其他使用 Exchange ActiveSync 的帳戶

10 網際網路電子郵件  
可讓您在網頁瀏覽器中檢視電子郵件的 POP 或 IMAP 帳戶

網路電子郵件帳戶

帳戶名稱 11  
user@example.com

您的名稱 12  
Display Name

我們會使用此名稱傳送您的郵件

內送電子郵件伺服器 13  
examplecom.securemail.hk

帳戶類型 14  
IMAP4

登入

15. 使用者名稱：再次輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)

16. 密碼：輸入電子郵件帳號密碼

17. 外寄(SMTP) 電子郵件伺服器：輸入 smtp.u328.com:1025

18. 往下滑並點選<外寄郵件伺服器需要驗證>

19. 取消點選<使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件>



網路電子郵件帳戶

帳戶類型  
IMAP4

使用者名稱 **15**  
user@example.com

範例: kevinc、kevinc@contoso.com、  
domain\kevinc

密碼 **16**  
.....  
 顯示密碼

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器 **17**  
smtp.u328.com:1025

登入

網路電子郵件帳戶

範例: kevinc、kevinc@contoso.com、  
domain\kevinc

密碼  
.....  
 顯示密碼

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器  
smtp.u328.com:1025

外寄郵件伺服器需要驗證 **18**

使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件 **19**

登入

20.使用者名稱：輸入 SMTP 帳號名稱(例：smtp@example.com)

21.密碼：輸入 SMTP 帳號密碼

22.按<進階設定>

23.點選<內送電子郵件需要 SSL>

24.取消點選<外寄電子郵件需要 SSL>

25.按<登入>



網路電子郵件帳戶

使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件

外寄伺服器登入資訊

使用者名稱

smtp@example.com

範例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain\kevinc

密碼

.....

顯示密碼

進階設定

登入

網路電子郵件帳戶

內送電子郵件需要 SSL

外寄電子郵件需要 SSL

下載新內容

依據我的使用量

如果您一天收到很多郵件，或幾天未檢查您的帳戶，您的同步設定將會依據情況變更以節省您的數據用量和電池用量。

下載多久前的電子郵件

過去 7 天

登入

26.完成

- 完 -