


在 Microsoft Outlook 2010 上設定電子郵件帳號的步驟：

1. 點選 <檔案>
2. 點選 <資訊>
3. 按 <新增帳戶>



4. 點選 <手動設定伺服器設定或其他伺服器類型>
5. 按 <下一步>



新增帳戶

自動帳戶設定
連線至其他伺服器類型。

電子郵件帳戶(A)

您的名稱(Y):
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E):
範例: ellen@contoso.com


密碼(P):
重新鍵入密碼(T):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

簡訊 (SMS)(X)

手動設定伺服器設定或其他伺服器類型(M) **4**

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消 **5**

6. 點選 <網際網路電子郵件>
7. 按 <下一步>



新增帳戶

選擇服務

網際網路電子郵件(I) **6**
連線至 POP 或 IMAP 伺服器，以傳送及接收電子郵件訊息。

Microsoft Exchange 或相容服務(M)
連線並存取電子郵件、行事曆、連絡人、傳真和語音信箱。

簡訊 (SMS)(X)
連線至行動裝置訊息服務。

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消 **7**

8. 您的名稱：輸入顯示名稱 (例：Display Name)
9. 電子郵件地址：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
10. 帳戶類型：點選 <IMAP>
11. 內送郵件伺服器 (IMAP)：輸入 <域名 (除去”點”) > .securemail.hk
(例：examplecom.securemail.hk)
12. 外寄郵件伺服器 (SMTP)*：輸入 ud.1025.hk
13. 使用者名稱：再次輸入電子郵件地址
(例：user@example.com)
14. 密碼：輸入電子郵件帳號密碼

*假如尚未登記 SMTP 服務，請聯絡
UDomain 客戶服務部了解登記詳情：
電話:2554 7545
電郵地址:service@udomain.com.hk



新增帳戶

網際網路郵件設定
您的電子郵件帳戶需要這些設定才能生效。

使用者資訊

您的名稱 (Y): 8

電子郵件地址 (E): 9

伺服器資訊

帳戶類型 (A): 10

內送郵件伺服器 (I): 11

外寄郵件伺服器 (SMTP) (O): 12

登入資訊



使用者名稱 (U): 13

密碼 (P): 14


記住密碼 (R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入 (Q)

15. 取消 <按 [下一步] 按鈕測試帳戶設定>
16. 按 <其他設定...>
17. 點選 <外寄伺服器>
18. 點選 <我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證>
19. 點選 <使用與內送郵件伺服器相同的設定>



20. 點選 <進階>
21. 更改 <內送伺服器 (IMAP)> 為 <993>
22. 於 “使用下列加密連線類型” 點選 <SSL>
23. 更改 <外寄伺服器 (SMTP)> 為 <1025>
24. 於 “使用下列加密連線類型” 點選 <TLS>
25. 按 <確定>



26. 按 <下一步>



27. 完成

- 完 -