


在 Windows 8 Mobile 上設定電子郵件帳號的步驟：

1. 按<設定>
2. 按<電子郵件 + 帳戶>



3. 按<新增帳戶>

4. 往下滑並按<其他帳戶>



5. 電子郵件地址：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
6. 密碼：輸入電子郵件帳號密碼
7. 按<登入>
8. 按<重試>
9. 按<進階>



10.按<網際網路電子郵件>

11.帳戶名稱：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)

12.您的名稱：輸入顯示名稱 (例：Display Name)

13.內送電子郵件伺服器：輸入 <域名 (除去”點”)> .securemail.hk

(例：examplecom.securemail.hk)

14.帳戶類型：點選 <IMAP4>



進階設定

選擇要設定的帳戶類型。若不確定，請詢問您的服務供應商。

Exchange ActiveSync
包含 Exchange 與其他使用 Exchange ActiveSync 的帳戶

10 網際網路電子郵件
可讓您在網頁瀏覽器中檢視電子郵件的 POP 或 IMAP 帳戶

網路電子郵件帳戶

帳戶名稱 11
user@example.com

您的名稱 12
Display Name

我們會使用此名稱傳送您的郵件

內送電子郵件伺服器 13
examplecom.securemail.hk

帳戶類型 14
IMAP4

登入

15.使用者名稱：再次輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)

16.密碼：輸入電子郵件帳號密碼

17.外寄(SMTP) 電子郵件伺服器*：輸入 ud.1025.hk

18.往下滑並點選<外寄郵件伺服器需要驗證>

19.點選<使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件>

20.按<進階設定>

*假如尚未登記 SMTP 服務，請聯絡
UDomain 客戶服務部了解登記詳情：
電話:2554 7545
電郵地址:service@udomain.com.hk



網路電子郵件帳戶

帳戶類型
IMAP4

使用者名稱
user@example.com

範例: kevinc、kevinc@contoso.com、
domain\kevinc

密碼
.....

顯示密碼

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器
ud.1025.hk

顯示密碼

外寄郵件伺服器需要驗證

使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件


進階設定

登入

21.點選<內送電子郵件需要 SSL>

22.點選<外寄電子郵件需要 SSL>

23.按<登入>



24.完成

- 完 -