


在 Windows 8 Mail 上設定電子郵件帳號的步驟：

1. 於 Metro UI 按<郵件>



2. 移動你的滑鼠到右下角
3. 按 設定鍵



4. 按<帳戶>



5. 按<新增帳戶>



6. 按<其他帳戶>



7. 點選 <IMAP>

8. 按<連結>

新增電子郵件帳戶

這是什麼類型的帳戶?

7 Exchange ActiveSync (EAS)
 IMAP

[了解如何使用其他帳戶類型來搭配「郵件」。](#)

8

9. 按<顯示較多的詳細資料>

新增您的其他帳戶

輸入下列資訊來連結至您的其他帳戶。

電子郵件地址

密碼

9

10. 電子郵件地址：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
11. 使用者名稱：再次輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
12. 密碼：輸入電子郵件帳號密碼
13. 內送(IMAP)電子郵件伺服器：輸入<域名 (除去”點”)> .securemail.hk
(例：examplecom.securemail.hk)
14. 連接埠：輸入<993>
15. 點選<內送伺服器需要 SSL>
16. 外寄(SMTP) 電子郵件伺服器*：輸入 ud.1025.hk
17. 連接埠：輸入<465>
18. 點選<外寄伺服器需要 SSL>
19. 點選<外寄伺服器需要驗證>
20. 點選<使用相同的使用者名稱和密碼來傳送和接收電子郵件>
21. 按<連結>

*假如尚未登記 SMTP 服務，請聯絡
UDomain 客戶服務部了解登記詳情：
電話:2554 7545
電郵地址:service@udomain.com.hk

新增您的其他帳戶 

輸入下列資訊來連結至您的其他帳戶。

電子郵件地址 **10**

使用者名稱 **11**

密碼 **12**

內送 (IMAP) 電子郵件伺服器 **13**

連接埠: **14**

內送伺服器需要 SSL **15**

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器 **16**

連接埠: **17**

外寄伺服器需要 SSL **18**

外寄伺服器需要驗證 **19**

使用相同的使用者名稱和密碼來傳送和接收電子郵件 **20**

請參閱 [電腦設定]

21

- 完 -