

在 Windows 8 Mail 上設定電子郵件帳號的步驟：

1. 於 Metro UI 按<郵件>



2. 移動你的滑鼠到右下角
3. 按 設定鍵



4. 按<帳戶>



5. 按<新增帳戶>



6. 按<其他帳戶>



7. 點選 <IMAP>

8. 按<連結>

新增電子郵件帳戶

這是什麼類型的帳戶?

Exchange ActiveSync (EAS)

7 IMAP

[了解如何使用其他帳戶類型來搭配「郵件」。](#)

8

9. 按<顯示較多的詳細資料>

新增您的其他帳戶

輸入下列資訊來連結至您的其他帳戶。

電子郵件地址

密碼

9

10. 電子郵件地址：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
11. 使用者名稱：再次輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
12. 密碼：輸入電子郵件帳號密碼
13. 內送(IMAP)電子郵件伺服器：輸入 <域名 (除去”點”)> .securemail.hk
(例：examplecom.securemail.hk)
14. 連接埠：輸入<993>
15. 點選<內送伺服器需要 SSL>
16. 外寄(SMTP) 電子郵件伺服器：輸入 smtp.u328.com
17. 連接埠：輸入<1025>
18. 取消點選<外寄伺服器需要 SSL>
19. 點選<外寄伺服器需要驗證>
20. 取消點選<使用相同的使用者名稱和密碼來傳送和接收電子郵件>

新增您的其他帳戶

輸入下列資訊來連結至您的其他帳戶。

電子郵件地址

user@example.com

10

使用者名稱

user@example.com

11

密碼

●●●●●●●●●●●●●●●●

12

內送 (IMAP) 電子郵件伺服器

examplecom.securemail.hk

13

連接埠:

993

14

內送伺服器需要 SSL

15

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器

smtp.u328.com

16

連接埠:

1025

17

外寄伺服器需要 SSL

18

外寄伺服器需要驗證

19

使用相同的使用者名稱和密碼來傳送和接收電子郵件

20

啟用 Wi
移至 [電腦]

連結

取消

21.使用者名稱：輸入 SMTP 帳號名稱(例：smtp@example.com)

22.密碼：輸入 SMTP 帳號密碼

23.按<連結>

新增您的其他帳戶

●●●●●●●●●●

內送 (IMAP) 電子郵件伺服器 連接埠:
examplecom.securemail.hk 993

內送伺服器需要 SSL

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器 連接埠:
smtp.u328.com 1025

外寄伺服器需要 SSL

外寄伺服器需要驗證

使用相同的使用者名稱和密碼來傳送和接收電子郵件

外寄電子郵件伺服器登入資訊

使用者名稱 (通常是您的電子郵件地址)
smtp@example.com **21**

密碼 **22**

[顯示較少的詳細資料](#) 啟用 Wind
移至 [電腦設定]

23
連結 取消

24.完成

- 完 -