


在 Android 電話 (Samsung) 上設定電子郵件帳號的步驟：

1. 在主畫面上選擇 <電子郵件>
2. 電子郵件地址：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
3. 密碼：輸入電子郵件帳號密碼
4. 按 <手動設定>
5. 點選 <IMAP 帳號>



6. 電子郵件地址：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
7. 使用者名稱：再次輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
8. 密碼：輸入電子郵件帳號密碼
9. IMAP 伺服器：輸入 <域名 ( 除去"點" )>.securemail.hk  
(例：examplecom.securemail.hk)
10. 安全性類型：點選 <SSL (接受所有證書)>
11. 連接埠：輸入 993
12. 往下滑並按 <下一步>



接收郵件伺服器設定

電子郵件地址 **6**  
user@example.com

使用者名稱 **7**  
user@example.com

密碼 **8**  
.....

IMAP伺服器 **9**  
examplecom.securemail.hk

安全性類型 **10**  
SSL ( 接受所有證書 )

連接埠 **11**  
993



接收郵件伺服器設定

user@example.com

密碼  
.....

IMAP伺服器  
examplecom.securemail.hk

安全性類型  
SSL ( 接受所有證書 )

連接埠  
993

IMAP 路徑前綴  
可選

**12**  
下一步 >

13.SMTP 伺服器\*：輸入 **ud.1025.hk**

14.安全性類型：點選 <TLS (接受所有證書)>

15.連接埠：輸入 **1025**

16.使用者名稱：再次輸入電子郵件地址 ( 例：user@example.com )

17.密碼：輸入電子郵件帳號密碼

18.點選 <下一步>

19.可按個人喜好設定選項

20.點選 <下一步>

\*假如尚未登記 SMTP 服務，請聯絡  
UDomain 客戶服務部了解登記詳情：  
電話:2554 7545  
電郵地址:service@udomain.com.hk



21.給帳號的名稱：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)

22.你的名字：輸入顯示名稱 (例：Display Name)

23.點選 <完成>



設定電子郵件

您的帳號已設定，電子郵件已在傳遞中！

給帳號的名稱 (可選)

user@example.com

你的名字 (顯示在發送郵件上)

Display Name

完成

- 完 -