

在 Blackberry 上設定電子郵件帳號的步驟：

1. 在主畫面上選擇 <設定>
2. 點選 <帳號>
3. 按 <進階>
4. 點選 <IMAP >



5. 描述：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
6. 你的名稱：輸入顯示名稱 (例：Display Name)
7. 使用者名稱：再次輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
8. 電子郵件地址：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
9. 密碼：輸入電子郵件帳號密碼

關閉 IMAP 完成

\* 必填欄位

描述

user@example.com 5

您的名稱

Display Name 6

使用者名稱 \*

user@example.com 7

電子郵件地址 \*

user@example.com 8

密碼 \*

..... 9

伺服器位址 \*



**10.伺服器位址：**輸入 <域名 ( 除去”點” )>.securemail.hk  
(例：examplecom.securemail.hk)

**11.連接埠：**輸入 993

**12.點選** <加密 SSL>

**13.SMTP 使用者名稱：**輸入 電子郵件地址 (例：user@example.com)

**14.SMTP 密碼：**輸入 電子郵件帳號密碼

**15.SMTP 伺服器位址\*：**輸入 ud.1025.hk

\*假如尚未登記 SMTP 服務，請聯絡  
UDomain 客戶服務部了解登記詳情：  
電話:2554 7545  
電郵地址:service@udomain.com.hk

The screenshot shows a configuration form for IMAP. At the top, there are three tabs: '關閉' (Closed), 'IMAP' (selected), and '完成' (Done). The form contains the following fields:

- 伺服器位址 \*** (Server address): examplecom.securemail.hk (Callout 10)
- 連接埠 \*** (Port): 993 (Callout 11)
- 加密** (Encryption): 加密 (Callout 12), with a dropdown menu showing 'SSL' and a downward arrow.
- IMAP 路徑首碼** (IMAP path prefix): (Empty field)
- SMTP 使用者名稱** (SMTP username): user@example.com (Callout 13)
- SMTP 密碼** (SMTP password): ..... (Callout 14), with an eye icon for visibility toggle.
- SMTP 伺服器位址 \*** (SMTP server address): ud.1025.hk (Callout 15)

16.SMTP 連接埠：輸入 1025

17.點選 <SMTP 加密 StartTLS>

18.按 <完成>



關閉 | IMAP | 18 完成

SMTP 使用者名稱  
user@example.com

SMTP 密碼  
.....

SMTP 伺服器位址 \*  
ud.1025.hk

SMTP 連接埠 \*  
1025 16

SMTP 加密 StartTLS 17

使用推播 (若有支援)

附加訊息至寄件備份資料夾

同步處理間隔 30 分鐘

- 完 -