



在 Windows Live Mail 2011 上設定電子郵件帳號的步驟：

1. 點選 <帳戶>
2. 點選 <電子郵件>



3. 電子郵件地址：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
4. 密碼：輸入電子郵件帳號密碼
5. 按 <記住此密碼>
6. 你傳送郵件的顯示名稱：輸入顯示名稱 (例：Display Name)
7. 點選 <手動設定伺服器設定>
8. 按 <下一步>




The screenshot shows the 'Add New Email Account' window in Windows Live Mail. The window title is 'Windows Live Mail'. The main heading is '新增電子郵件帳戶'. Below the heading, there is a note: '如果您擁有 Windows Live ID，請立即登入。否則可在稍後建立一個 ID。' and a link '登入 Windows Live'. The form contains the following fields and options:

- '電子郵件地址:' field with 'user@example.com' entered. A red box with the number '3' highlights this field.
- '密碼:' field with '.....' entered. A red box with the number '4' highlights this field.
- '記住此密碼(B)' checkbox, which is checked. A red box with the number '5' highlights this checkbox.
- '您傳送郵件的顯示名稱:' field with 'Display Name' entered. A red box with the number '6' highlights this field.
- '手動設定伺服器設定(C)' checkbox, which is checked. A red box with the number '7' highlights this checkbox.
- '取消' and '下一步' buttons at the bottom right. A red box with the number '8' highlights the '下一步' button.


Additional text on the right side of the window reads: '大多數電子郵件帳戶皆可使用 Windows Live Mail 郵件軟體，包括 Hotmail Gmail 以及其他服務。'

9. 伺服器類型：點選 <IMAP>
10. 伺服器位址：輸入 <域名 (除去”點”)> .securemail.hk (例：examplecom.securemail.hk)
11. 連接埠：輸入 <993>
12. 點選 <需要安全連線(SSL)>
13. 點選 <純文字>
14. 登入使用者名稱：再次輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
15. 伺服器位址*：輸入 **ud.1025.hk**
16. 連接埠：輸入 <465>
17. 點選 <需要安全連線(SSL)>
18. 點選 <需要驗證>
19. 點選 <下一步>

*假如尚未登記 SMTP 服務，請聯絡
UDomain 客戶服務部了解登記詳情：
電話:2554 7545
電郵地址:service@udomain.com.hk



20. 按 <完成>



- 完 -