

在小米手機(MIUI)上設定電子郵件帳號的步驟：

1. 在主畫面上選擇 <電子郵件>
2. 電子郵件地址：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
3. 密碼：輸入電子郵件帳號密碼
4. 點選 <IMAP>
5. 按 <登錄>



6. 使用者名稱：再次輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
7. 密碼：輸入電子郵件帳號密碼
8. IMAP 伺服器：輸入 <域名 ( 除去"點" )>.securemail.hk  
(例：examplecom.securemail.hk)
9. 通訊埠：輸入 993
10. 安全性類型：點選 <SSL/TLS (接受所有憑證)>
11. 按 <下一步>



The screenshot shows the 'Account Settings' (帳戶設定) screen. It contains the following fields and options, each with a red box and a number indicating the step:

- 6**: Username field containing 'user@example.com'.
- 7**: Password field with masked characters.
- 8**: IMAP server field containing 'examplecom.securemail.hk'.
- 9**: Port field containing '993'.
- 10**: Security type dropdown menu with 'SSL/TLS (接受所有憑證)' selected.
- 11**: The 'Next Step' (下一步) button.

Other visible fields include 'IMAP path prefix' (IMAP 路徑字首) with 'Selected' (選用) entered, and 'Previous Step' (上一步) button.

12. SMTP 伺服器\* : 輸入 **ud.1025.hk**

13. 安全性類型 : 點選 **<STARTTLS (接受所有憑證)>**

14. 通訊埠 : 輸入 **1025**

15. 使用者名稱 : 輸入電子郵件地址 (例 : **user@example.com**)

16. 密碼 : 輸入電子郵件帳號密碼

17. 點選 **<下一步>**

\*假如尚未登記 SMTP 服務，請聯絡  
UDomain 客戶服務部了解登記詳情:  
電話:2554 7545  
電郵地址:service@udomain.com.hk



The screenshot shows the 'Account Settings' (帳戶設定) screen. It contains the following fields and options:

- SMTP 伺服器**: Input field containing 'ud.1025.hk' (callout 12).
- 安全性類型**: Dropdown menu set to 'STARTTLS (接受所有憑證)' (callout 13).
- 通訊埠**: Input field containing '1025' (callout 14).
- 要求登入** (Require login).
- 使用者名稱**: Input field containing 'user@example.com' (callout 15).
- 密碼**: Password input field with masked characters (callout 16).
- Navigation buttons: '上一步' (Previous) and '下一步' (Next) (callout 17).

18. <完成>

- 完 -